

STRATO Mail Einrichtung

Apple Mail 8

2. Nutzung der neu angelegten E-Mail Adresse mit Ihrem E-Mail Programm

Um über Ihr neu angelegtes E-Mail Postfach bzw. Ihre E-Mail Adresse nun E-Mails senden und empfangen zu können, benötigen Sie entweder ein E-Mail Programm (z.B. Ihres Smartphones, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird) oder den STRATO Communicator.

Der STRATO Communicator ist in Ihrem STRATO Paket bereits enthalten (außer im Paket STRATO Domain). Er ist ein webbasiertes Programm, mit welchem Sie unter anderem E-Mails online versenden können. Sie benötigen hierfür lediglich einen Browser und Internetzugang. Der Login erfolgt mit Ihrer E-Mail Adresse und dem dazugehörigen, von Ihnen eingerichteten, Passwort.

Entscheiden Sie sich für ein E-Mail Programm, müssen Sie zunächst das zuvor im STRATO Kundenservicebereich angelegte E-Mail Postfach mit Ihrem E-Mail Programm verknüpfen. Neben dem Zugriff auf Ihr E-Mail Programm benötigen Sie dazu Ihre E-Mail Adresse, das dazugehörige Passwort und die folgenden Angaben zu den STRATO E-Mail Servern:

Bezeichnung	Adresse	Port
Posteingangsserver (SSL/ TLS)	pop3.strato.de	995
Postausgangsserver (SSL/ TLS)	smtp.strato.de	465
IMAP-Server (SSL/ TLS)	imap.strato.de	993

HINWEIS


Aus Sicherheitsgründen unterstützt STRATO ausschließlich verschlüsselte Serververbindungen für alle E-Mail Postfächer. Achten Sie aus diesem Grund bitte auf die Verwendung der Verschlüsselung innerhalb von Ihrem E-Mail Programm.

3. Einrichtung unter Apple Mail 8




Die Einrichtung Ihres neuen E-Mail Postfachs unter Apple Mail 8 geht schnell.

Starten Sie Apple Mail 8, indem Sie auf Ihrem Bildschirm das entsprechende Symbol anklicken.



Klicken Sie in der Menüleiste auf **Mail** und anschließend auf **Account hinzufügen ...**



Wählen Sie bitte **Anderen Mail-Account hinzufügen ...** und klicken Sie auf **Fortfahren**.

Um mit der Einrichtung fortzufahren, geben Sie bitte die folgenden Daten ein:

Vollständiger Name	Tragen Sie hier Ihren beliebigen Absendernamen ein, welcher dem Empfänger signalisiert, von wem die E-Mail versendet wurde.
E-Mail-Adresse	Tragen Sie bitte das E-Mail Postfach ein, das Sie in Ihrem STRATO Kundenservicebereich angelegt haben.
Kennwort	Tragen Sie das Passwort ein, welches Sie im STRATO Kundenservicebereich für Ihr E-Mail Postfach vergeben haben.

E-Mail-Account hinzufügen

Geben Sie zunächst folgende Informationen ein:

Vollständiger Name:

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Account muss manuell konfiguriert werden

Klicken Sie auf **Weiter**, um die Einrichtung fortzusetzen.

Eingehende Servereinstellungen:

Accounttyp	IMAP
Mail-Server	imap.strato.de
Benutzername	Tragen Sie bitte das E-Mail Postfach ein, das Sie in Ihrem STRATO Kundenservicebereich angelegt haben.
Kennwort	Tragen Sie das Passwort ein, welches Sie im STRATO Kundenservicebereich für Ihr E-Mail Postfach vergeben haben.

Infos über Server für eintreffende E-Mails

Accounttyp: IMAP POP

Mail-Server:

Benutzername:

Passwort:

Ausgehende Servereinstellungen:

SMTP-Server	smtp.strato.de
Benutzername	Tragen Sie bitte das E-Mail Postfach ein, das Sie in Ihrem STRATO Kundenservicebereich angelegt haben.
Kennwort	Tragen Sie das Passwort ein, welches Sie im STRATO Kundenservicebereich für Ihr E-Mail Postfach vergeben haben.

Infos über Server für ausgehende E-Mails

SMTP-Server:

Benutzername:

Passwort:

Weitere Accountinformationen erforderlich

Die notwendige SSL-Verschlüsselung zu den E-Mail Servern wird von Apple Mail 8 bei der Einrichtung grundsätzlich automatisch ausgewählt. In diesem Fall ist die Einrichtung Ihrer E-Mail Adresse hiermit abgeschlossen.

Sollte der Hinweis „Weitere Accountinformationen erforderlich“ erscheinen, klicken Sie auf **Weiter** und ergänzen Sie die entsprechenden Informationen:

Server für eintreffende E-Mails:

Aktivieren Sie hier die Option **SSL verwenden** und tragen Sie als **Port** die Nummer **993** ein.

Infos über Server für eintreffende E-Mails

Pfad-Präfix:

Port: SSL verwenden

Authentifizierung: ▾

Server für ausgehende E-Mails:

Sie müssen im nächsten Schritt erneut Ihre Daten für ausgehende E-Mails einfügen.


Infos über Server für ausgehende E-Mails

SMTP-Server:

Benutzername:


Passwort:

4. Einstellungen überprüfen




Bitte überprüfen Sie die Einstellungen nach der Einrichtung manuell. Apple Mail 8 übernimmt die Einstellungen unter bestimmten Umständen nicht korrekt.

Rufen Sie die Kontenverwaltung über die Menüpunkte **Mail** und **Einstellungen ...** auf.



Klicken Sie bitte unter dem Reiter **Accounts** auf den **SMTP-Server** und wählen Sie aus dem Drop-Down-Menü die Option **SMTP-Serverliste bearbeiten** aus.





Es öffnet sich jetzt ein neues Fenster. Wählen Sie hier den Reiter **Erweitert** und aktivieren Sie die Option **SSL verwenden**.

Klicken Sie zum Abschluss auf **OK**, um zur Kontenverwaltung (Accounts) zurück zu kehren.

Posteingangsserver:

Zurück in der Kontenverwaltung, klicken Sie jetzt bitte auf den Reiter **Erweitert**. Aktivieren Sie hier die Option **SSL verwenden** und tragen Sie als Port die Nummer **993** ein.

